













# OutlookExpress でのメール設定方法


※既にメール送受信の設定がされている場合は手順 2～8 は省略してください。

<p>手順 1</p>		<p>OutlookExpress を起動して、「ツール」メニュー → アカウントを開きます。</p>
<p>手順 2</p>		<p>インターネットアカウントウィンドウが開きます。メールアカウントが未設定の場合は「追加」ボタンを押して「メール」を選択します。</p>
<p>手順 3</p>		<p>インターネット接続ウィザードが表示されます。表示名には任意の名前を入れてください。ここで入力した名前はメールを送信した場合、相手先に表示されます。日本語で入力しても構いません。入力し終わったら「次へ」ボタンを押します。</p>
<p>手順 4</p>		<p>MICBB 登録完了通知書に記載のメールアドレスを入力してください。※必ず半角英数字で入力してください。入力し終わったら「次へ」ボタンを押します。</p>

<p>手順 5</p>		<p>MICBB 登録完了通知書に記載の POP3 サーバー名と SMTP サーバー名を入力してください。 ※必ず半角英数字で入力してください。</p> <p>入力し終わったら「次へ」ボタンを押します。</p>
<p>手順 7</p>		<p>メールサーバに接続するためのアカウントを入力します。 アカウント名はメールアドレスと同じものを「@」以降も全て入力してください。 パスワードは MICBB 登録完了通知書のメールパスワードを入力してください。</p> <p>入力し終わったら「次へ」ボタンを押します。</p>
<p>手順 8</p>		<p>「完了」ボタンを押してください。</p>
<p>手順 9</p>		<p>メールアカウントが設定された状態です。 「プロパティ」ボタンを押してください。</p>


<p>手順 1 0</p>		<p>メール設定のプロパティウィンドウが表示されます。</p>
<p>手順 1 1</p>		<p>「サーバー」タブを押してください。</p>
<p>手順 1 2</p>		<p>「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れて「設定」ボタンを押します。</p>
<p>手順 1 3</p>		<p>「送信メールサーバ」画面が表示されます。 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックが入っていることを確認して「OK」ボタンを押します。</p>

手順 1 4



「詳細設定」タブを押します。

手順 1 5



送信メール (SMTP) を 25→587 に変更します。  
入力が完了したら「OK」ボタンを押して設定を終了してください。